

Installationsguide für den Serverumzug mit PASST.prime / Business five

Ablauf der Installation:

- 1. Backup des alten Systems
- 2. Auf dem Server/Hauptrechner den SQL-Server installieren
- 3. Auf dem Server/Hauptrechner die Programminstallation von PASST.prime vornehmen
- 4. Erster Programmstart um auf dem SQL-Server die Datenbank zu initialisieren
- 5. Eine Datenbanksicherung wiederherstellen auf dem SQL-Server
- 6. Programmstart
- 7. Optional zusätzliche Nebenplätze einbinden
- 8. Zusätzliche Anpassungen im Programm





Technische Anforderungen an das System

Betriebssystem

Einzelplatzinstallation / Arbeitsplatz im Netzwerk:

Betriebssystem	PASST.prime	Business five
Windows 10 64bit	\checkmark	\checkmark
Windows 11 64bit	\checkmark	\checkmark

Die Starter oder Home Versionen der jeweiligen Betriebssysteme werden generell nicht unterstützt.

Erforderlich ist die Professional oder Enterprise Version.

Als Systemsprache von Windows ist Deutsch notwendig mit deutschem Gebietsschema für die Datums- und Zahlenformatierung. Ebenfalls muss für das .NET Framework 4.7.2 (oder höher) das deutsche Sprachpaket verwendet werden.

Server im Netzwerk:

Betriebssystem	PASST.prime	Business five
Windows Server 2012 R2	\checkmark	\checkmark
Windows Server 2016	\checkmark	\checkmark
Windows Server 2019	\checkmark	\checkmark
Windows Server 2022	\checkmark	\checkmark

Datenbankserver

SQL-Server Version	PASST.prime	Business five
SQL-Server 2016	\checkmark	\checkmark
SQL-Server 2017	\checkmark	\checkmark
SQL-Server 2019	\checkmark	\checkmark
SQL-Server 2022	\checkmark	\checkmark

Hardware

.....

Hardwareanforderungen Client:

Minimal	Empfohlen
Prozessor: Intel Core i3	Prozessor: Intel Core i3 oder höher
Arbeitsspeicher: 4 GB	Arbeitsspeicher: 8 GB
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080	Bildschirmauflösung: 1920 x 1080

Zusätzlich empfehlen wir für die Arbeitsplätze den Einsatz eines zweiten Bildschirms um PASST.prime / Business five und z. B. Office Produkte parallel nutzen zu können.





Hardwareanforderungen Server / Einplatzanlage:

	Empfohlen
Einzelplatz	Prozessor: Intel Core i5 Arbeitsspeicher: 16 GB Festplatte: 1TB Beispiel: HP ProDesk
Bis 4 Arbeitsplätze	Prozessor: Intel Core i7 Arbeitsspeicher: 32 GB Festplatte: Raid-System Beispiel: HP Workstation

Bei einer größeren Zahl von Arbeitsplätzen müssen die Anforderungen an den Server individuell abgestimmt werden. Wichtige Themen hierbei sind Virtualisierung, Datensicherung und RaidSysteme.

Die genannten Hardwareanforderungen gelten für den Fall, dass der Server nur für die Ausführung von PASST.prime bzw. Business five genutzt wird. Sollten weitere Dienste oder Programme parallel ausgeführt werden, wird entsprechend mehr Leistung benötigt.

Beim Einsatz von zusätzlicher externer Software verwenden Sie bitte folgende Produktversionen: Voraussetzungen für Fremdsoftware

Software	Voraussetzung
Mail	Microsoft Outlook 2013 (nur 32 bit) oder höher
MS Word	Microsoft Word 2013 (nur 32 bit) oder höher
ELO	ELOprofessional 10 oder höher mit Zugriff über IndexServer Schnittstelle
MS Exchange	Version 2007 oder neuer

Bei der Installation ist zur Aktivierung der Softwarelizenz eine Internetverbindung notwendig!

Für den Einsatz des Programmes an einem Nebenplatz wird eine stabile Netzwerkverbindung vorausgesetzt. Daher empfehlen wir für Nebenplätzen diese über Kabelnetzwerke anzubinden. Bei Programmnutzung über WLAN sollte eine Remote-Terminalverbindung verwendet werden.

Bei einer größeren Zahl von Arbeitsplätzen müssen die Anforderungen an den Server individuell abgestimmt werden.

Wichtige Themen hierbei sind Virtualisierung, Datensicherung und Raid-Systeme.

Diese Hardwareanforderungen gelten für den Fall, dass der Server nur für die Ausführung von PASST.prime bzw. Business five genutzt wird. Sollten weitere Dienste oder Programme parallel

ausgeführt werden, wird entsprechend mehr Leistung benötigt.



1. Backup des alten Systems

Vor der Installation auf dem neuen System sollten natürlich entsprechende Sicherungen des alten Systems vorliegen.

Bitte die Datenbank als *.bak-Datei sichern. Beim Einsatz der GOBD-Archivierung muss auch die FILESTREAM-Datei vorliegen, da die MDF-, LDF-Dateien nicht ausreichen.

Im Datenverzeichnis liegen Formulardateien, daher ist es am einfachsten den kompletten Ordner zu sichern und später rüberzukopieren.

Im Benutzerverzeichnis eines Anwenders (z.B. C:\Users\Mitarbeiter) enthalten die Dateien "Benutzerwörterbuch.dic" und "spellchecker.config" die Rechtschreibeinstellungen eines Benutzers.

Archivdateien können an unterschiedlichsten Speicherorten abgelegt sein – dazu am besten mit dem Kunden Rücksprache halten.

Es gibt beispielsweise Kunden- und Vorgangsarchive, Artikeldatenarchive, Anlagendaten.

Beim Einsatz von TIME4, DMS, ELO oder der Textsuche sind zusätzlich aus dem Programmverzeichnis die PASSTPRO.WEBService.exe.config und aus dem Datenverzeichnis die MSOFTCredentials.WEBService.config Dateien zu sichern.

2. Installation des SQL-Servers

Melden Sie sich an Ihrem System mit Administratorrechten an. Installieren sie eine **64-bit** Version des SQL Servers in deutscher Sprachversion.

Eine kostenlose Version SQL Server Express kann bei Microsoft heruntergeladen werden, diese enthält jedoch Beschränkungen in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und in der Datenbankgröße. Sie können über Ihren Kontakt eine angepasste M-Soft-Edition Installation beziehen, sowohl als Express als auch eine kostenpflichtige Standard-Edition.

Installieren Sie nach Möglichkeit eine Instanz mit Namen ,MSOFT' Der SQL Server Dienst startet mit den Rechten ,Lokales System' Der SQL Server Browserdienst startet mit den Rechten ,Netzwerkdienst' Stellen Sie bei Authentifizierung 'gemischter Modus' ein und vergeben Sie ein Passwort für den administrativen Benutzer 'sa' Fragen Sie beim Support nach Empfehlungen für das Standardpasswort für ,sa' an.

Bei Verwendung der Express Version muss im Konfigurationsmanager das Netzwerkprotokoll TCP/IP zusätzlich freigeschaltet werden. Starten Sie den Rechner neu.





3. PASST Prime Programm installieren

Das Programm wird nur am Hauptrechner installiert. Nebenplätze werden erst im Anschluss angebunden.

Falls eine englische Version des SQL Server (ENU) im Einsatz ist, muss die Spracheinstellung geändert werden:

Im SQL Server Management Studio unter "Security/Sicherheit" -> "Logins/Anmeldungen" -> rechtsklick auf Benutzer "PASST" -> "Properties/Eigenschaften" -> Standardsprache auf "German" umstellen.

Programm- und Datenverzeichnis vorbereiten

Vor der Installation müssen zwei Verzeichnisse (Programm- und Datenverzeichnis) angelegt und Freigaben dazu eingerichtet werden.

Bei der Installation müssen dann **Programm-** und das **Datenverzeichnis** getrennt vorliegen. Dazu legen Sie bitte die Ordner für das Daten- und Programmverzeichnis vor der Installation an und vergeben Sie unmittelbar die entsprechenden Freigaben.

1) Datenverzeichnis anlegen und freigeben

Legen Sie das Datenverzeichnis mit der benötigten Ordnerstruktur an. Da auf das Datenverzeichnis jeder Vollzugriff benötigt, ist der öffentliche Ordner unter C:\User\Public\ eine geeignete Stelle. Hier sind bereits die benötigten Freigaben vorhanden, sofern dieses am Betriebssystem entsprechend eingerichtet ist. Unsere Empfehlung ist daher folgender Pfad:

C:\Users\Public\M-SOFT\PASST.prime

Gerne können Sie das Datenverzeichnis auch anders benennen. Als Beispiel ist folgender Pfad eine sinnvolle Alternative:

C:\Users\Public\M-SOFT\Daten

Sofern noch nicht freigeben, richten Sie nun die erforderlichen Freigaben ein. Sie können den übergeordneten Ordner M-SOFT oder direkt das Datenverzeichnis freigeben. Es wird folgende Berechtigung benötigt:

Jeder: Vollzugriff (Schreib- und Leserechte)





2) Programmverzeichnis anlegen und freigeben

Legen Sie das Programmverzeichnis mit der benötigten Ordnerstruktur an. Wir empfehlen den folgenden Pfad:

C:\Program Files (x86)\M-SOFT\mswin.net

Richten Sie anschließend die erforderlichen Freigaben für den Ordner mswin.net ein. Diese müssen sein:



Wichtig:

Diese Verzeichnispfade dürfen nach der Installation nicht mehr verändert werden. Eine Änderung der Freigaben (Namen der Freigaben) erfordert eine Neuinstallation mit dem Programm-Setup.

Sollten Ihnen auf dem Server eine weitere Partition (z.B. D:\) für Programminstallationen zur Verfügung stehen, empfehlen wir PASST.prime direkt auf diesem Laufwerk zu installieren (z.B.: D:\MSOFT\mswin.net für das Programmverzeichnis und D:\M-SOFT\Daten für das Datenverzeichnis), da es bei aktuellen und zukünftigen Server-Betriebssystem Einschränkungen bei der Anbindung von Drittprogrammen (z.B. ELO) für das Laufwerk C:\ geben kann. Dieses wären z.B. Schreibzugriffe auf programmfremde Verzeichnisse auf dem Laufwerk C:\.

Setup starten

Bei einer Erst- oder Neuinstallation starten Sie das Setup mit Administratorrechten. Sind Sie nicht als Administrator angemeldet, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Setupdatei und wählen "Als Administrator ausführen".



In dem gestarteten Setup klicken Sie auf weiter.







Pfade festlegen

Nun müssen die Pfade für das Daten- und das Programmverzeichnis festgelegt werden. Verwenden Sie dazu die zuvor angelegten und freigegebenen Verzeichnisse und geben Sie diese grundsätzlich als UNC-Pfad an (z.B.: \\SERVER\mswin.net). Auch hier weisen wir nochmals darauf hin, das Programm- und das Datenverzeichnis zu trennen. Bei aktivierter UAC ist dieses auch zwingend erforderlich.

Bitte wählen	n Sie die Pfade für die Installation der Software.	
Pfad für Daten/Dokumente	\\SERVER\M-SOFT\PASST.prime	
Pfad für Programme	\\SERVER\mswin.net	
	Weiter Abbrec	hen

Ein Klick auf "Weiter" führt die Installation aus.

Sollte die Meldung kommen, dass z.B. die Datei auffakt.exe oder eine andere Datei nicht installiert werden kann, liegt das in der Regel daran, dass Sie keine Schreibrechte für das Programm- und/oder Datenverzeichnis haben. Prüfen Sie in diesem Fall die Freigabe für das Programm- und Datenverzeichnis (Vollzugriff für den Administrator). Zusätzlich prüfen Sie, ob Sie mit Administratorrechten am Server angemeldet sind.







4. Erster Programmstart zur Initialisierung des SQL-Servers

Erstellen Sie eine Verknüpfung zu der menu.exe-Datei aus dem **UNC-Pfad** der Installation. Mit dieser Verknüpfung starten Sie das Programm.

Beim ersten Programmstart erscheint eine Verbindungsabfrage auf den SQL Server. Geben Sie den Namen des SQL-Servers, Benutzer und Passwort des Datenbankadministrators an. Datenbankserver: [Rechnername]/MSOFT (Der Name des Servers ist im Management Studio oder in der Systemsteuerung zu sehen)

Benutzer: sa

Wenn das PASST Programm startet, wird im SQL Server eine leere Datenbank mit Namen SPASST mit angepassten Einstellungen angelegt, zusätzlich die Datenbankbenutzer PASST und SYSADM. Dieser Schritt ist sehr wichtig, nur wenn dieser Schritt durchgeführt wurde, kann das Programm auf eine zurückgesicherte Datenbank zugreifen.

Beim Starten von PASST.prime kommt bei einer neuen Datenbank der Hinweis, dass Sie das Programm zum ersten Mal starten und die Datenbank inkl. Tabellen und Grunddaten angelegt wird. Bestätigen Sie diesen mit Ja.

	Hinweis	
?	Sie starten das Programm mit der Datenbank 'SPASST' zum ersten Mal, es werden jetzt zunächst die erforderlichen Tabellen und Grunddaten angelegt. Wollen Sie fortfahren?	
	Ja Nein	

Nach dem Hinweis der erfolgreichen Reorganisation ist die Startdatenbank erstellt.







5. Aktivierung des FILESTREAMS (für die GoBD-Archivierung)

Erfolgt ein Serverumzug oder eine Neuinstallation mit einer Sicherung, die ein Filestream-Objekt enthält muss dieser Schritt auch vorgenommen werden:

Vorbereitung für die GoBD-Archivierung am SQL-Server: FILESTREAM aktivieren

Mit dem SQL Server Konfigurations Manager beendet man den Dienst für den SQL-Server und aktiviert in den Eigenschaften des MSOFT-SQL-Server-Dienst unter dem Reiter "FILESTREAM" den Zugriff für den Transact-SQL.



Anschließend muss der Dienst erneut gestartet werden.

Der nächste Schritt kann mit der leeren Datenbank durchgeführt werden. Im Programm rufen Sie im Startdialog mit F5 die Administration auf.



Hier finden Sie den Unterpunkt zum Aktivieren der Archivierung.



Dadurch wird das M-SOFT-FILESTREAM Objekt im SQL-Server initialisiert. Nun kann auch eine Datenbanksicherung im SQL-Server eingebunden werden, die bereits das FILESTREAM-Objekt enthält. Hinweise: Der SQL-Server und das Betriebssystem müssen beide 64bit-System sein. Die Datenbankdateien (mdf/ldf) dürfen nicht mit UNC-Pfaden im SQL-Server eingebunden sein. Achtung beim SQL Server 2022 muss das Cumulative Update 3 (KB5024396).





Einbindung der Datenbanksicherung

Die leere Startdatenbank kann nun gelöscht werden.

Im SQL-Managementstudio binden Sie bitte die BAK-Sicherung der Datenbank in der SQLInstanz MSOFT im SQL-Server unter dem DB-Namen SPASST ein.

Starten Sie die Verknüpfung zur menue.exe-Datei im Programmverzeichnis auf dem Desktop:

Sollte der SQL-Server nicht durch M-SOFT installiert worden sein, können Sie in dem Datenbankeinstellungsfenster einen SQL-Server-Benutzer mit administrativen Rechten für den SQLServer hinterlegen. Bestätigen Sie anschließend alle Eingaben mit OK.

-SQL Server A	Auswal	nl			OK
Bitte geben S PASST-Date Wenn Sie sic den Server-	∂ie der enbank chamľ PC an	SQL Server an, au befindet oder erste Nebenarbeitsplatz b auf dem der SQL-S	uf dem sich ellt werden befinden, ge erver insta	die soll. eben Sie lliert ist.	Abbrechen
Wenn Ihre Ei der Standardi in den individ	instellu linstalla luellen	ngen für Benutzer (tion abweichen, tra Einstellungen ein.	oder Passw igen Sie die	ort von Daten	
SQL Server N	Name	SERVER\MSOFT		Suchen	Version 4.0.2
		Dialog nicht	wieder anz	eigen. 🗖	vom 2015-08-1
		(* 1' D)	and the second		
weiterte Eins	tellun	den tur die Llate	nnanv		
		gen far ale bate	TIDOTIK		
– Speicherort(Datenbankn	e) der name	Datenbank			OK
- Speicherort(Datenbankn <mark>SPASST</mark>	e) der name	Datenbank			OK Abbrechen
– Speicherort(Datenbankn <mark>SPASST</mark> Datendatei (e) der name (.mdf)	Datenbank ——			OK Abbrechen
Speicherort(Datenbankn <mark>SPASST</mark> Datendatei (C:\Users\Pi	e) der name (.mdf) ublic\N	0-soft\PASST.p	rime\Data\		OK Abbrechen
- Speicherort(Datenbankn SPASST Datendatei (C:\Users\Pi Transaktions	e) der name (.mdf) ublic\f	Jatenbank 1-SOFT\PASST.pi colldatei (.ldf)	rime\Data\		OKAbbrechen
Speicherort(Datenbankn SPASST Datendatei (C:\Users\P(Transaktions C:\Users\P(e) der name (.mdf) ublic\h sprotol	1-SOFT\PASST.p colldatei (.ldf)	rime\Data\		Abbrechen
Speicherort(Datenbankn SPASST Datendatei (C:\Users\Pi Transaktions C:\Users\Pi Bitte geben 3 dem entspre Wenn Sie ni verwendet.	e) der name (.mdf) ublic\f sprotol ublic\f Sie de cchend ichts a	A-SOFT\PASST.p colldatei (.ldf) 4-SOFT\PASST.p n Ort für die Daten em Server-PC an. ngeben wird der St	rime\Data\ rime\Data\ bankdateix tandard Pf;	, en auf	OKAbbrechen
Speicherort(Datenbankn SPASST Datendatei (C:\Users\Pi Transaktions C:\Users\Pi Bitte geben S dem entspre Wenn Sie ni verwendet.	e) der name (.mdf) ublic\N sprotol ublic\N Sie de chend ichts a	A-SOFT\PASST.p colldatei (.ldf) A-SOFT\PASST.p n Ort für die Daten em Server-PC an. ngeben wird der Si nutzer	rime\Data\ rime\Data\ bankdateir tandard Pf	en auf	Abbrechen
Speicherort(Datenbankn SPASST Datendatei (C:\Users\Pi Transaktions C:\Users\Pi Bitte geben 3 dem entspre Wenn Sie ni verwendet. Administrativ Benutzer	e) der name (.mdf) ublic\f sprotol ublic\f Sie de cchend ichts a ver Ber sa	A-SOFT\PASST.p kolldatei (.ldf) A-SOFT\PASST.p n Ort für die Daten em Server-PC an. ngeben wird der Si nutzer	rime\Data\ rime\Data\ bankdateix tandard Pf: In der Benut	en auf ad Regel sollt	Abbrechen





6.	Programmstart	mit A	nmeldung	am	Haur	otsystem
•••						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Willkommen			×
Firma	1 - Demo	Interessent v	M·SOFT
Name	M-SOFT		
	Organisa	ationsberatung GmbH	
Kurzname	Demo Int	eressent	
Straße	Große S	tr. 10	Constant of the
PLZ / Ort	49201	Dissen	
Lizenznehmer	Demo Inte	eressent	
	206379		
Datenbank	Demo		
Kennwort	*****	Speichem	-
Bediener	Chef	±	
Passwort		Speichem	PASST.prime
	<u>0</u> K	Abbrechen	www.msoft.de

Zur Anmeldung müssen Sie das Programmkennwort eintragen.

Sie können dann bereits am Hauptplatz das Programm verwenden.





7. Nebenplatz-Installation

Wenn am Hauptplatz das Programm gestartet werden kann, installieren Sie die Nebenplätze. Nach Abschluss der Installation muss bei Mehrplatzinstallationen auf sämtlichen Nebenplätzen die Programmverknüpfung zu PASST.prime mit einem UNC-Pfad eingerichtet werden. Dazu legen Sie diese für die menue.exe im Programmverzeichnis an (z.B. \\SERVER\mswin.net\menue.exe).

Für welche Elemente möchten Sie eine Ver	knüpfung erstellen?	
Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit I Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.	okalen oder vernetzten Programmen, Dateie	:n,
Seben Sie den Speicherort des Elements ein:	Durchsuchen	
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.		

Beim ersten Aufruf der Verknüpfung werden die benötigte Komponenten am Client installiert, sofern erforderlich. In PASST.prime muss an jedem Arbeitsplatz das Programmkennwort eingegeben werden - demzufolge dieses bitte gleich bereithalten. Wenn gewünscht, können Sie dieses durch Setzen des entsprechenden Hakens speichern.

Je nach Konfiguration des Netzwerkes muss beim ersten Start unter Umständen auch an allen Clients die Datenbank ausgewählt werden. Dazu müssen Sie die neue Programmverknüpfung mit gedrückter STRG-Taste starten, ggf. den "SQL Server Name" (die SQL-Server-Instanz) auswählen bzw. eintragen und unter "Individuell" den Datenbanknamen hinterlegen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

	Erweiterte Einstellungen für die Datenbank
SQL Server Festlegen. X SQL Server Auswahl OK Bitte geben Sie den SQL Server an, auf dem sich die PASST-Datenbank befindet oder stealtell werden soll. OK Wern Sie sich am Nebenarbeitsplate befinden, geben Sie den Server - PC an auf dem der SQL Server installiet it. OK Wern Sie Einstellungen Ein Beruzzer oder Passwort von der Standsdichtstalbin adweichen, ragen Sie die Daten in den individuellen Einstellungen ein. Individuell SQL Server Name SERVER/MSDFT Suchen Dialon nicht vieler anzeigen Version 4.0.24 vom 2015/DR12	Speicherort(e) der Datenbank Datenbankname SPASST Datendatei (.mdf) C:\Users\Public\M-SOFT\PASST.prime\Data\ Transaktionsprotokolldatei (.ldf) C:\Users\Public\M-SOFT\PASST.prime\Data\ Bitte geben Sie den Ott für die Datenbankdateien auf dem entsprechendem Server-PC an. Wenn Sie nichts angeben wird der Standard Pfad verwendet. Administrativer Benutzer Benutzer [sa] Passwort messesen Bitte achten Sie auf die Schreibweise der Kennwörter.

Bei Verwendung des Datanormverzeichnisdienstes muss zusätzlich das 3.5 .NET-Framework installiert werden. Dazu ruft man aus dem Programmverzeichnis den Unterordner UPD_INST auf und führt die Setup-Dateien dort auf.





Zusätzliche Anpassungen:

Ändern sich Einrichtungspfade müssen auch im Programm diese angepasst werden. Zeigen Dateipfade im Programm auf nicht vorhandene Verzeichnisse, kann dies zu massiven Ladeverzögerungen führen. Bitte beachten Sie, dass für diese Pfade entsprechende Lese/Schreibberechtigungen vorliegen müssen, weil es sonst zu Fehlermeldungen beim Dateizugriff kommen kann.

Beispielsweise in der Einrichtung: Grundeinstellungen-Programm: Archivpfade, Vorlagepfade, Dokumentenpfade Grundeinstellungen-Einstellungen Lieferanten: Pfade für Lieferantendateien (UGL-Pfade, IDS-Pfade Pfad Eingang, Pfad Ausgang, Pfad Archiv.) Aufmaß-Spaltenaufmaß-Einstellungen: Blattverwaltung Grundeinstellungen-E-Mail Vorlagen: Dateianhänge Mandanten: Tabelle Mandanten Feld "LOGO Bitmap incl. Pfad" Buchhaltung/Statistik-Finanzbuchhaltung: Abweichendes Protokollverzeichnis

An weiteren Programmstellen: Vorgangsverwaltung: Positionserfassung Stücklisten: Funktionen meine Funktionen Icons (Bedieneranmeldung) Zusatzprogramme (Ribbonbar)

Sind bei Artikeln Bildpfade hinterlegt, können diese über die Hotline.exe (durch den Support) angepasst werden.

Dateiverknüpfungen im Vorgangsordner auf Archivrechnungen, können mit manchen Programmen angepasst werden (Linkreplacer). In aktuellen Programmversionen werden keine Verknüpfungen mehr auf PDF-Dokumente angelegt, sondern nur noch die PDF-Dateien selber abgelegt.

Multidruckereinstellungen: Die Einstellungen für den Multidrucker sind lokal an den Arbeitsplätzen abgespeichert. Die Einträge befinden sich in der Registry unter: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\M-SOFT Organisationsberatung GmbH\PASST 2000\Einstellungen

Werden individuelle Schriftarten verwendet? Wenn bei der Erstellung von PDF Dateien die Fonts eingebettet werden sollen, so muss an den Arbeitsplätzen ein Registry Schlüssel gesetzt werden. Der Schlüssel lautet: HKEY_CURRENT_USER\Software\M-SOFT Organisationsberatung GmbH\PASST 2000\Einstellungen\AUSWAHL.

Hier die Zeichenfolge PDFEMBEDDINGFONTS erstellen und auf den Wert 1 setzen.

Eingangsrechnungen Beleglinks anpassen:

Die Verknüpfung der PDFs von eingelesenen Eingangsrechnungen können über das Skript am SQL Server angepasst werden:

UPDATE RECHDOKUMENTE SET PFAD = REPLACE(LOWER(PFAD), LOWER('D:\Archiv'), 'd:\ArchivNeu')

Dabei den alten Stammpfad bei D:\Archiv eintragen, den neuen bei D:\ArchivNeu.





Umzug des Bedienerprofil:

Die Pfade zu den Rechtschreibprüfungsdateien werden im Benutzerprofil (Aufruf im Dateibrowser unter %USERPROFILE%) des Anwenders (spellchecker.config) gespeichert. Diese enthält unter Umständen z.B. UNC-Pfade vom vorherigen System. Dies können eingesehen werden, wenn die Datei mit einem Editor geöffnet wird. Wird einfach der Windowsprofilordner kopiert, dann enthält die config unter Umständen ungültige Pfade, welche in der Vorgangsverwaltung zu Performanceproblemen führen können.

