

Rohstoffverwaltung leicht gemacht



Ausweis von Rohstoffanteilen

In PASST pro können Sie Rohstoffanteile von Positionen leicht berechnen und auswählen, in welcher Form der Ausweis auf Angeboten und Rechnungen erscheinen soll.

So gehen Sie vor:

1. Differenzrechnung

Sie haben die Möglichkeit, die Differenz des Kupferzuschlags zwischen Angebot und Rechnung positionsweise anzudrucken.

Hat sich die Rohstoffnotierung im Gegensatz zum Angebot in der Rechnung geändert, können Sie diese Differenz ausweisen. Klicken Sie hierzu auf den Button  in der Positionserfassung und wählen den Punkt "Rohstoffe". Ändern Sie die Rohstoff-Notierungen und starten mit dem Button  die Berechnung neu.



Um die Differenz ausweisen zu können, sind Einstellungen im Formular vorzunehmen. Diese Einstellungen kann Ihr Systembetreuer durchführen.

Drucken Sie die Rechnung und Sie erhalten folgende Ausgabe:

Rechnung					
Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
1	10	ST	Kabel		
			Lohn + Material	33,58	335,80
			<i>Kupfer-Zuschlag aus 5,00 kg/1,00 ST * 1,00 EUR/kg</i>		50,00

In dieser Position ist ein Kupfer-Zuschlag von 50,00 € gegenüber dem Angebot enthalten. Ist die Rohstoffnotierung im Angebot höher als in der Rechnung, wird ein Kupfer-Abschlag ausgewiesen.

<i>Rechnung</i>					
Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
1	10	ST	Kabel		
			Lohn + Material	33,58	335,80
			<i>Kupfer-Abschlag aus 5,00 kg/1,00 ST * -1,00 EUR/kg</i>		-50,00

2. Rohstoffanteil als Infotext

Als Alternative steht der Ausweis des Rohstoffanteils in Form eines Infotextes zur Auswahl. Diese Möglichkeit steht Ihnen sowohl im Angebots- als auch im Rechnungsdruck zur Verfügung.

Um den Infotext in Angeboten oder Rechnungen ausweisen zu können, sind auch hier Einstellungen im Formular notwendig, die Ihr Systembetreuer vornehmen kann.

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Rohstoffanteil für den Artikel als Infotext auszuweisen: Sie können entweder den Rohstoffanteil des Artikels ausweisen oder den Infotext für den gesamten Rohstoffanteil des Artikel anzeigen lassen.

So könnte der Ausdruck aussehen, wobei sich die Druckausgabe sich weitgehend anpassen lässt:

<i>Rechnung</i>					
Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
1	10	ST	Kabel		
			<i>Rohstoffanteil Artikel</i>	25,00	
			<i>Rohstoffanteil gesamt</i>	250,00	
			Lohn + Material	33,58	335,80

- 'Rohstoffanteil Artikel' bedeutet, dass in dieser Position ein Artikel mit Rohstoffanteil von 25 € enthalten ist.
- Bei 'Rohstoffanteil gesamt' wird der gesamte Rohstoffanteil (in diesem Beispiel Menge 10) ausgewiesen.